



Diveplanner Tec & Rec

Руководство пользователя · версия 2.0

Добро пожаловать в Diveplanner Tec & Rec!

Diveplanner — приложение для рекреационных и технических дайверов, ныряющих на открытом цикле или на ребризере замкнутого цикла (CCR). Оно планирует одно или несколько погружений за день вместе с аварийными планами, необходимым и имеющимся запасом газа, а также кислородной нагрузкой. Приложение работает в метрической или имперской системе единиц.


Diveplanner создан как безопасный и надёжный инструмент для дайверов. Он позволяет быстро и просто планировать технические и рекреационные погружения и мгновенно делиться планом с напарником. Начиная с версии 2.0 приложение также рассчитывает газовые смеси и ведёт логбук.

В этом руководстве описаны основные функции и понятия приложения.

Минимальные требования

- iPhone или iPad с iOS / iPadOS 17 или новее
- Mac с процессором Apple silicon и macOS 14 Sonoma или новее (Mac Catalyst)
- телефон или планшет с Android 9 (Pie) или новее

Функции и возможности	2
1. Настройка приложения	4
2. Планировщик погружений (вкладка «План»)	10
3. Баллоны и планирование газа	18
4. Таблица погружений (вкладка «Таблицы»)	20
5. Смешивание газов (вкладка «Смешивание»)	22
6. Логбук (вкладка «Логбук»)	23
7. Отправка и печать планов и таблиц	25



Погружение на тримиксе на 50 м с двумя деко-газами

Функции и возможности Diveplanner Tec & Rec

В приложении четыре вкладки: **План**, **Таблицы**, **Смешивание** и **Логбук**.

Модуль планирования (вкладка «План»)

- Планы декомпрессионных погружений на нескольких газах, на открытом цикле или на ребризере замкнутого цикла, до 300 m / 985 ft, в пресной воде, солёной воде или солёной воде по стандарту дайв-компьютеров (EN 13319), на уровне моря или в высокогорье
- Декомпрессионная модель Bühlmann ZH-L16C с выбираемыми пользователем градиент-факторами в качестве консерватизма
- Многоуровневые погружения
- Полностью автоматическая смена газов (из выбранных для погружения), глубина смены, заданная для каждого газа, или сочетание обоих способов
- Полностью автоматические аварийные планы: потеря деко-газа или транспортного газа, слишком глубоко, слишком долго, GF100, а также бейлаут-план для CCR
- Информация, предостережения и предупреждения о слишком высоком или низком ppO_2 , большой END, изобарической контрдиффузии (ICD), CNS и OTU, а также плотности газа
- График декомпрессии каждого плана: профиль, потолки тканей при GF 100 и при ваших градиент-факторах, а также ведущая ткань
- Потребность в газе и масса газа; с указанными баллонами — давление в конце погружения, давление разворота, резерв и аварийный резерв (rock bottom), а также максимальное время на дне, которое позволяет ваш газ
- День погружений из любого числа последовательных погружений с поверхностными интервалами между ними, с учётом остаточного насыщения в начале каждого погружения
- Библиотека сохранённых планов с папками, поиском и отправкой
- Печать или отправка планов погружений всего дня в виде документа PDF в формате, пригодном для вырезания и использования под водой

Модуль таблиц (вкладка «Таблицы»)

- Таблица декомпрессионных погружений на нескольких газах, на открытом цикле или на ребризере замкнутого цикла, до 66 m / 210 ft и 60 минут времени на дне, в пресной воде, солёной воде или солёной воде по EN 13319, на уровне моря или в высокогорье
- Декомпрессионная модель Bühlmann ZH-L16C с выбираемыми пользователем градиент-факторами
- Предыдущие погружения дня и поверхностные интервалы с учётом остаточного насыщения
- Печать или отправка таблицы в виде документа PDF

Смешивание газов (вкладка «Смешивание»)

- Смешивание нитрокса, тримикса и гелиокса по парциальным давлениям с учётом остатка газа в баллоне, с дозаправкой воздухом, нитроксом 32 или нитроксом 36, для идеального или реального газа

- Лучшая смесь для заданной глубины по максимальному ppO_2 , END и плотности газа
- Маркировка баллона со смесью: MOD, END и плотность газа на MOD

Логбук (вкладка «Логбук»)

- Записывайте погружения вручную, из плана или загружайте их с дайв-компьютера — с профилем, остановками, газами, градиент-факторами и показаниями датчиков
- Фото, дайв-сайты на карте, статистика, поиск и фильтры
- Экспорт (UDDF, Subsurface, CSV, логбук в PDF, архив .divelog) и импорт (UDDF, Subsurface, .divelog), синхронизация между устройствами через iCloud (iOS) или Google Drive (Android)

Везде

- Метрические или имперские единицы
- Переведено на английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, нидерландский, польский, русский, корейский, японский и упрощённый китайский

1. Настройка приложения

Прежде чем пользоваться функциями планирования и расчёта Diverplanner, имеет смысл настроить некоторые параметры под себя: единицы измерения (метрические или имперские) и ваши реальные параметры погружения — потребление газа (SAC), скорости спуска и подъёма, консерватизм.


Настройки приложения

Настройки приложения открываются кнопкой с **шестерёнкой** в левом верхнем углу каждой вкладки.


- **Единицы измерения:** метрические или имперские, для ввода данных и расчёта планов, таблиц, смесей и логбука. Единицы общие для всех вкладок приложения.
- **Дополнительные настройки:** параметры расчётов, один набор для вкладки **План** и один для вкладки **Таблицы** (см. ниже).
- **Логбук:** синхронизация логбука между вашими устройствами.
- **Покупки и премиум-функции:** список премиум-функций, их покупка, бесплатный пробный период и восстановление прежних покупок.
- **Руководства пользователя:** это руководство на каждом из 12 языков приложения; руководство на языке приложения показывается первым.
- **О приложении:** версии приложения и его вычислительного ядра.

На Android: вкладки расположены внизу экрана (на планшетах — сбоку); настройки находятся слева на панели инструментов, а отправка и печать — в меню панели инструментов. Руководства пользователя доступны только в настройках.

Внимание: смена единиц измерения сбрасывает день погружений: предыдущие погружения удаляются. Приложение сначала запрашивает подтверждение.



Настройки




... руководства пользователя

Премиум-функции и бесплатный пробный период

В разделе **Показать список премиум-функций** можно посмотреть, что входит в каждый уровень, купить его или начать бесплатный пробный период всех функций. Покупки разовые, это не подписки. При погружении на CCR дилюент подчиняется правилам своего уровня, а бейлаут-газы учитываются в числе его газов.

Уровень	Включает
Rec	Один газ: воздух или нитрокс с содержанием кислорода до 40 %, без гелия; максимальная глубина 66 m / 210 ft
Tec Basic	Всё из Rec, а также до 3 газов: нитрокс с содержанием кислорода до 100 %, нормоксический тримикс и триокс (в каждом газе не менее 18 % кислорода); максимальная глубина 66 m / 210 ft; максимальное время на дне для планов на открытом цикле
Tec Advanced	Всё из Tec Basic, а также неограниченное число газов, неограниченная глубина, гипоксический тримикс; максимальное время на дне для планов CCR
Бесплатный пробный период	Все функции Tec Advanced бесплатно в течение 2 недель, однократно (iOS и Android)



Премиум-функции


Восстановить покупки возвращает уже купленные уровни, например после переустановки приложения или на другом устройстве с той же учётной записью Apple или Google.

Дополнительные настройки

Откройте в настройках **Дополнительные настройки** > **План** или **Дополнительные настройки** > **Таблицы**. Дополнительные настройки содержат важные параметры планов погружений, таблиц и потребности в газе:

- Консерватизм: градиент-факторы
- Отключение «гелиевого штрафа»
- Декомпрессионные остановки: глубина последней остановки и максимальное ppO_2
- Потребление газа (RMV) в рабочей фазе и в фазе декомпрессии
- Потребление газа на бейлауте CCR и метаболическое потребление O_2
- Сетпоинты CCR
- Скорости спуска и подъёма в разных фазах погружения

Примечание: у таблицы погружений и у планировщика погружений свои, независимые дополнительные настройки, поэтому можно экспериментировать с таблицей, не меняя планы погружений.



Дополнительные настройки

Настройка консерватизма

Diverplanner использует градиент-факторы (GF), чтобы добавить к планам погружений запас безопасности. Градиент-факторы ограничивают пересыщение тканей процентом от максимального пересыщения, допустимого моделью (M-значения). Факторов два:

- **GF low** — процент от M-значения, допустимый на глубине. Чем ниже это значение, тем консервативнее план и тем глубже первая декомпрессионная остановка.
- **GF high** — процент от M-значения, допустимый при выходе на поверхность. Чем ниже это значение, тем консервативнее план и тем длиннее мелкие остановки.

Обычно GF high выше, чем GF low, чтобы остановки плавно распределялись от глубины к поверхности. Очень низкие значения дают крайне консервативные погружения с очень долгой декомпрессией. Примеры:

- GF 10/10 крайне консервативен и, вероятно, непригоден для практических погружений
- GF 20/50 достаточно консервативен и удлиняет погружения
- GF 45/75 умеренно консервативен
- GF 100/100 не добавляет к модели никакого консерватизма

Консерватизм — личный выбор. Рекомендуем изучить декомпрессионные модели, M-значения и градиент-факторы, чтобы понять, какие значения подходят вам лучше всего. Консерватизм плана можно также изменить в его **Настройках погружения** (см. главу 2).

Отключение «гелиевого штрафа»

Последние исследования декомпрессии показывают, что расчёт гелия с собственными, более короткими периодами полунасыщения делает погружения на тримиксе чрезмерно консервативными, с более длинными и глубокими остановками. Эта настройка позволяет опытным тримикс-дайверам рассчитывать гелий так же, как азот, что сокращает декомпрессию. Отключение гелиевого штрафа — личный выбор, который следует делать, только полностью понимая суть этого вопроса.

Глубина последней остановки и максимальное ppO_2

Последнюю декомпрессионную остановку можно задать в диапазоне от 3 m до 7 m (от 10 ft до 20 ft); по умолчанию — 3 m (10 ft). Максимальное ppO_2 — это предел, используемый во время декомпрессии для выбора глубин смены газа (по умолчанию 1.6).

Потребление газа (RMV / SAC)

Минутный объём дыхания (RMV), или поверхностное потребление воздуха (SAC), — это ваш расход газа в минуту, приведённый к поверхности. Можно задать разные значения для рабочей фазы (спуск, дно, подъём до первой остановки) и для фазы декомпрессии. Они используются для расчёта потребности в газе по плану, а с указанными баллонами — давлений и аварийного резерва.

Примечание: потребление газа индивидуально, и его нужно измерить. Оно меняется в зависимости от условий погружения (течение, холод...) и вашего состояния (стресс, усталость...).

Потребление газа на CCR

Потребление газа на бейлауте CCR используется для расчёта потребности в газе для бейлаут-плана.

Внимание: задавайте эти значения с запасом, обычно в 2–3 раза выше, чем на открытом цикле, поскольку частая причина перехода на бейлаут — накопление CO_2 .


Метаболическое потребление O_2 позволяет оценить расход кислорода во время погружения на CCR.

Сетпоинты CCR

Сетпоинты используются для расчёта насыщения инертным газом и декомпрессии в каждой фазе погружения на CCR. **Сетпоинт начального спуска** действует от поверхности до глубины первого уровня, затем на протяжении погружения действует **сетпоинт погружения**; с первой декомпрессионной остановки используется **сетпоинт на деко**.

Скорости спуска и подъёма

В Diveplanner заданы стандартные скорости спуска и подъёма, которые можно адаптировать к своему стилю погружений. Они определяют продолжительность фаз спуска и подъёма, а значит,



Настройки CCR и потребление газа

насыщение и насыщение инертным газом. Можно настроить четыре скорости:

- Спуск
- Подъём со дна до первой остановки
- Подъём между остановками
- Подъём с последней остановки на поверхность

Внимание: всегда соблюдайте выбранные скорости как можно точнее, чтобы погружение соответствовало плану. Более быстрый или более медленный подъём или спуск может сделать погружение менее консервативным.


2. Планировщик погружений (вкладка «План»)

Вкладка **План** предназначена для планирования многоуровневых погружений на нескольких газах. По типу погружения (открытый цикл или CCR), газам, условиям и консерватизму она рассчитывает основной план, аварийные планы и потребность в газе. План отображается в простом или подробном режиме: спуск, уровни, подъём, смены газа и декомпрессионные остановки. Приложение предупреждает о проблемах с ppO_2 , сетпойнтом, CNS/OTU, ICD, END и плотностью газа. Несколько погружений можно объединить в день погружений с учётом остаточного насыщения и поверхностных интервалов.

Экран «План»

- **Панель инструментов:** настройки (шестерёнка), сохранённые планы (папка), сохранение плана, график декомпрессии, отправка планов погружений, запись погружения в логбук (книга) и дополнительные настройки плана.
- **День погружений:** погружения дня с поверхностными интервалами между ними и кнопка + для добавления погружения.
- **Настройки погружения:** уровни, газы, консерватизм, условия и баллоны выбранного погружения.
- **Вкладки планов:** основной план и его аварийные планы.
- **Сводка:** общее время погружения (runtime), общее время декомпрессии, необходимый газ и, при указанных баллонах, максимальное время на дне.
- **План погружения**, а под ним баллоны и кислородная токсичность (CNS, OTU) погружения.
- **Важная информация:** параметры, использованные для расчёта.

План и все аварийные планы автоматически пересчитываются при любом изменении параметров.




Вкладка «План»

Настройки погружения


Коснитесь **Настройки погружения**, чтобы настроить выбранное погружение. Каждая строка показывает текущее значение:

- **Уровни:** дыхательный аппарат, инструкции погружения (уровни), газы и аварийные планы
- **Газы:** тот же экран, открытый на разделе газов
- **Консерватизм:** градиент-факторы этого плана
- **Условия:** тип воды, высота над уровнем моря и давление на уровне моря
- **Баллоны:** баллоны, которые вы берёте с собой (см. главу 3)




Настройки погружения


Уровни и газы



Инструкции погружения и газ



Уровень



Газ и глубина его смены

- **Дыхательный аппарат:** открытый цикл или ребризер замкнутого цикла. Для погружения на CCR выберите дилуент и бейлаут-газы.
- **Инструкции погружения:** коснитесь уровня, чтобы изменить его глубину, продолжительность и газ. + **Уровень** добавляет уровень; **Изменить** позволяет менять порядок уровней или удалять их.

Для газа уровня можно выбрать **Автоматически**: тогда планировщик выберет лучший из выбранных газов.


- **Доступные газовые смеси**: отметьте газы, доступные для этого погружения. **Добавить свою смесь...** создаёт новую смесь по долям кислорода и гелия; под каждым газом показаны максимальные рабочие глубины (MOD) при ppO_2 1.4 и 1.6.
- **Глубина смены**: в настройках газа вариант **Автоматически** позволяет планировщику выбрать глубину, на которой вы переходите на этот газ при подъёме. Отключите его, чтобы задать глубину самостоятельно; она никогда не может быть больше MOD газа при пределе ppO_2 для декомпрессии.
- **Избранные газовые смеси**: ваши привычные газы, доступные одним касанием. **Добавить в избранное** сохраняет среди них редактируемый газ.

Аварийные планы

Внизу экрана задайте **Слишком глубоко** и **Слишком долго**, чтобы рассчитать планы для погружения глубже или дольше запланированного, и включите **GF100**, чтобы рассчитать абсолютный минимум декомпрессии, необходимый для завершения погружения в пределах M-значений.


Если выбрано несколько газов, планы на случай **потери газа** рассчитываются автоматически: они появляются в виде вкладок над планом и называются, например, «(-) Кислород» при потере кислорода, «(-) Nitrox 50» при потере нитрокса 50 и т. д.

Для погружения на CCR **бейлаут-план** рассчитывается автоматически: он начинается в конце уровня, требующего больше всего бейлаут-газа, и использует выбранные бейлаут-газы.



Аварийные планы


Консерватизм и условия



Градиент-факторы плана

Консерватизм задаёт градиент-факторы этого плана: GF low слева, GF high справа (см. *Настройка консерватизма* в главе 1).

Условия задают тип воды — солёная, солёная EN 13319 (стандарт дайв-компьютеров) или пресная — и высоту места погружения над уровнем моря. При желании можно указать текущее давление на уровне моря из прогноза погоды.



Условия

Вкладки планов

Над планом — по одной вкладке на каждый план: **Основной (CCR)** для погружения на ребризере), затем аварийные планы:

- **+ 3 m, + 5 min** и **+ 3 m/+ 5 min**: слишком глубоко, слишком долго и то и другое вместе, с заданными вами значениями
- **GF100**, если включён
- по одной вкладке **(-) газ** на каждый потерянный деко-газ, а также **Потеря всех деко-газов**, если у вас два деко-газа или больше
- **Бейлаут** (и **Бейлаут - GF100**) для погружения на CCR


Коснитесь вкладки, чтобы увидеть её план и потребность в газе.

В сводке показаны общее время погружения (runtime), общее время декомпрессионных остановок и необходимое количество каждого газа.


Подробный план

Включите **Подробный план**, чтобы увидеть продолжительность каждой фазы, подъёмы между остановками и дополнительные столбцы: ppO_2 , EAD, END, CNS, OTU и объём газа в каждой фазе.

Прокрутите план вбок, чтобы увидеть все столбцы.



План «+3 m»



Детальный план

... прокрученный вбок

Важная информация

График декомпрессии

Кнопка **графика** на панели инструментов отображает план выбранной вкладки — основной или аварийный — в виде зависимости глубины от времени:

- **профиль**, окрашенный по фазам: спуск, уровни, подъёмы, декомпрессионные остановки и остановка безопасности;
- **потолок при GF 100** (пунктир): наименьшая глубина, допустимая для тканей на пределе модели Bühlmann, то есть по их M-значениям;
- **потолок при ваших градиент-факторах**: предел, который соблюдает план. На первой остановке и глубже он соответствует GF low, а по мере подъёма смещается к GF high. Остановки остаются ниже него;
- **ведущая ткань** (точечная линия): давление инертного газа (азота и гелия) в наиболее насыщенной ткани, показанное как глубина с тем же давлением окружающей среды. Пока вы глубже этой линии, ткань насыщается; выше — насыщается.





График декомпрессии


Коснитесь графика и ведите по нему пальцем, чтобы узнать время, глубину, потолки и ведущую ткань в любой момент.

Совет: расстояние между двумя потолками — это запас, который ваши градиент-факторы добавляют к M-значениям; сравните вкладки планов, чтобы увидеть, как их смещает потеря газа или более долгое время на дне.


День погружений: последовательные погружения



Второе погружение через 1 час



Меню ... дня погружений




Поверхностный интервал

- Коснитесь **+** рядом с погружениями, чтобы добавить погружение после текущего, затем задайте его настройки. Каждое погружение рассчитывается с учётом остаточного насыщения после предыдущих погружений и поверхностных интервалов. Число погружений за день не ограничено.
- Коснитесь погружения, чтобы выбрать его: план, настройки погружения и вкладки относятся к выбранному погружению.
- Коснитесь метки **ПИ** между двумя погружениями, чтобы изменить поверхностный интервал.
- Меню ... удаляет выбранное погружение или все остальные погружения дня.
- Документ PDF содержит все погружения дня.

Предупреждения, предостережения и информация

План сообщает о возможных проблемах, выделяя фазу, баллон или значения кислородной токсичности **жёлтым** (предостережение) или **красным** (предупреждение). Некритичное замечание обозначается маленьким синим значком (i) перед фазой. Коснитесь выделенной фазы или значка (i), чтобы прочитать описание.

Проверяется	Пределы
ppO ₂	1.4 на дне и 1.6 во время декомпрессии: предупреждение выше 1.45 вне декомпрессии, ошибка выше 1.65; гипоксический газ: ошибка ниже 0.16 (ниже 0.18 глубже 3 m)
CCR	ppO ₂ дилуента выше сетпоинта; недостижимый сетпоинт (информация)
END	информация выше 40 m, предупреждение выше 56 m
Плотность газа	информация выше 5.2 g/l, предупреждение выше 6.2 g/l (для CCR — в дыхательном контуре)
CNS	предупреждение выше 80 %, ошибка выше 100 %, для погружения и для всего дня
OTU	информация выше 300, ошибка выше 850, для погружения и для всего дня
ICD	изобарическая контрдиффузия при смене газа: риск декомпрессионной болезни внутреннего уха; пересыщение выше GF или M-значения
Газ	недостаточно газа сверх резерва; окончание погружения ниже аварийного резерва; газ, которого нет ни в одном баллоне




Предупреждение после касания

Те же предупреждения приводятся в документе PDF.

Сохранённые планы

Кнопка **папки** открывает сохранённые планы; кнопка **сохранения** рядом с ней сохраняет текущий план — весь день погружений с погружениями, газами, условиями и баллонами.


- **Сохранить текущий** сохраняет новый план под заданным именем и, при желании, в папке, либо обновляет открытый сохранённый план.
- **Недавние** показывает последние планы; **Папки** группируют их. Искать можно по имени или папке.
- Коснитесь плана, чтобы открыть его: после подтверждения он заменит текущий план.
- Смахните план или нажмите на него и удерживайте, чтобы переименовать, переместить, дублировать, отправить или удалить его.
- Отправленный план — это файл **.diveplan**: откройте его из «Файлов», почты, AirDrop или мессенджера, чтобы импортировать.



Сохранённые планы

3. Баллоны и планирование газа

Без указанных баллонов Diverplanner показывает объём каждого газа, необходимый по плану. Если описать баллоны, которые вы берёте с собой, приложение также проверит, достаточно ли у вас газа, покажет давления, которые нужно контролировать под водой, и максимальное время на дне, которое позволяет ваш газ. Баллоны доступны на любом уровне; для максимального времени на дне нужен Tec Basic (Tec Advanced для погружения на CCR).



Описание баллонов

- Откройте **Настройки погружения** › **Баллоны**. **Добавить баллон** создаёт баллон; **Один баллон на газ** создаёт по баллону для каждого газа погружения.
- Для каждого баллона: название, **количество** (2 для спарки или двух сайдмаунт-баллонов), водяной объём, давление заправки, **газ** в нём и его **назначение** (донный газ, стейдж / деко; для погружения на CCR — кислород, дилуент или бейлаут). **Один баллон на газ** предлагает 12 l при 232 bar для донного газа и 7 l при 200 bar для остальных (3 l для кислорода и дилуента CCR).
- Резерв**: газ, который остаётся в баллоне нетронутым.
 - Правило третей**: одна треть туда, одна треть обратно, одна треть в резерве — план может использовать одну треть заправки
 - Давление**: фиксированное давление резерва, например 50 bar
 - Процент**: процент от давления заправки

Баллоны в плане

Под планом таблица баллонов показывает для каждого из них:

- **Конец:** давление, оставшееся в конце погружения, если вы дышите в соответствии с заданным потреблением газа
- **Разворот:** давление, при котором вы заканчиваете донную фазу, — две трети заправки по правилу третей, в остальных случаях большее из значений резерва и аварийного резерва
- **Аварийный резерв** (rock bottom, по одной строке на газ): газ, необходимый, чтобы вывести двух дайверов на поверхность из самой неблагоприятной точки погружения, — одна минута на решение проблемы на глубине, затем весь подъём с остановками при потреблении газа, вдвое превышающем рабочее. Он рассчитывается для конца каждого уровня, берётся наибольшее значение с округлением вверх до 10 bar (100 psi). Для погружения на CCR вместо этого проверяется бейлаут-газ.

Баллон выделяется **красным**, если плану нужно больше газа, чем можно использовать сверх резерва, и **жёлтым**, если погружение закончится ниже его аварийного резерва. Коснитесь баллона, чтобы прочитать предупреждение: в нём указан недостающий объём или давление аварийного резерва.

Максимальное время на дне

Под сводкой **Макс. время на дне** показывает наибольшее время на дне, которое позволяют ваши баллоны, и то, чем оно ограничено: газ, аварийный резерв, бейлаут-газ, CNS или OTU (или отсутствие ограничения до 180 минут). Коснитесь его, чтобы задать это время для самого глубокого уровня. Оно показывается в основном плане.

Внимание: планирование газа основано на вашем потреблении газа. Измерьте его и планируйте со значениями, соответствующими нагрузке, холоду и стрессу погружения.

4. Таблица погружений (вкладка «Таблицы»)

Вкладка **Таблицы** позволяет быстро рассчитывать стандартные погружения. По типу погружения (открытый цикл или CCR), газам, условиям и консерватизму она строит таблицу по глубине и времени на дне и показывает, требуются ли декомпрессионные остановки. Она также предупреждает о проблемах с ppO_2 , сетпоинтом, CNS и OTU.

Подсказка: рассчитайте таблицу погружений для своих градиент-факторов и условий погружения!

- **Зелёные** ячейки — погружения без обязательной декомпрессии при текущих газах, условиях и консерватизме. **ОСТАНОВКА БЕЗОПАСНОСТИ** рекомендуется, если погружение достигло 30 m (98 ft) или глубже либо если в конце погружения какая-либо ткань превышает 80 % своего M-значения для поверхности.
- **Синие** ячейки — декомпрессионные погружения. Значение — число минут декомпрессионных остановок, включая подъём между остановками.
- **Жёлтые** ячейки близки к кислородному пределу: ppO_2 выше 1.44, CNS выше 80 % или ppO_2 на CCR выше сетпоинта.
- **Оранжевые** ячейки превышают предел: ppO_2 выше 1.6, CNS выше 100 % или погружение, которое невозможно рассчитать.

Шаг глубины — 3 m (10 ft), шаг времени на дне — 5 минут.



9:41 Таблицы

Погружение 1 Следующее погружение +

Настройки погружения Воздух >

Погружение	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min
15 m	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко
18 m	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко
21 m	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	3
24 m	Без деко	Без деко	3	5	
27 m	Без деко	3	5	10	
30 m	3	3	8	15	
33 m	3	6	12	23	
36 m	3	9	17	31	
39 m	▲ Важная информация				38

План Таблицы Смешивание Логбук

Вкладка «Таблицы»


Подробности погружения

Коснитесь ячейки, чтобы увидеть подробности этого погружения:

- Общая продолжительность, включая спуск, уровень, подъём и остановки
- Декомпрессионные остановки: глубина, продолжительность и газ
- Кислородная нагрузка: максимальное ppO_2 , CNS и OTU
- Замечания и предупреждения, если они есть

Кнопка в левом верхнем углу окна подробностей (**Добавить в повторные погружения** на Android) добавляет это погружение в день погружений как предыдущее погружение, совершённое за час до текущего: таблица пересчитывается с учётом его остаточного насыщения. Предыдущее погружение можно также добавить кнопкой **+**, указав его глубину и продолжительность.

Примечание: остановки перечислены от последней (самой мелкой) к первой.




Подробности погружения

Обновление таблицы

- **Настройки погружения** задают дыхательный аппарат и газы, консерватизм и условия (тип воды, высота над уровнем моря и давление на уровне моря) таблицы.
- Таблица автоматически пересчитывается при изменении параметра.
- Погружения дня над таблицей — это предыдущие погружения: таблица учитывает их остаточное насыщение и поверхностные интервалы. Коснитесь метки **ПИ**, чтобы изменить поверхностный интервал; меню **⋮** удаляет все предыдущие погружения.
- Панель **Важная информация** содержит параметры, использованные для расчёта таблицы.
- Кнопка **отправки** на панели инструментов позволяет отправить или распечатать таблицу в виде документа PDF (см. главу 7).

5. Смешивание газов (вкладка «Смешивание»)

Вкладка **Смешивание** рассчитывает заправку по парциальным давлениям: от газа, оставшегося в баллоне, до нужной смеси.



Баллон, содержимое, лучшая смесь

Целевая смесь, газ для дозаправки, заправка


Этапы заправки и маркировка баллона

- **Баллон:** его водяной объём и рабочее давление.
- **Сейчас в баллоне:** оставшееся давление и доли кислорода и гелия. Если в баллоне слишком много газа или не тот газ, его сначала стравливают.
- **Лучшая смесь для глубины:** по глубине, максимальному ppO_2 , максимальной END и максимальной плотности газа (5.2 или 6.2 g/l) — оптимальный тримикс или нитрокс. **Сделать целевой** выбирает её в качестве смеси для заправки.
- **Целевая смесь:** нужное давление и доли кислорода и гелия или распространённая смесь из списка.
- **Газ для дозаправки:** воздух, Nitrox 32 или Nitrox 36. **Реальный газ (при 20 °C)** учитывает сжимаемость газов, которую законы идеального газа при высоких давлениях не учитывают. **Кислород перед гелием** меняет порядок заправки.
- **Заправка:** этапы — гелий, кислород, затем дозаправка — с давлением, которое нужно достичь на каждом этапе, добавляемым давлением и объёмом, а также предупреждениями (подготовка для работы с кислородом, гипоксическая смесь).
- **Маркировка баллона:** MOD при ppO_2 1.4 и 1.6, минимальная глубина для гипоксической смеси, END и плотность газа на MOD. **Добавить в мои газы** добавляет смесь в избранные газы.

Внимание: смешивание газов с использованием чистого кислорода требует специального обучения и оборудования, подготовленного для работы с кислородом (O2 clean). Всегда анализируйте газ перед погружением и маркируйте баллоны.

6. Логбук (вкладка «Логбук»)

Вкладка **Логбук** хранит ваши погружения: записанные вручную, из плана или загруженные с дайв-компьютера.




Логбук


Записанное погружение

Запись погружения


- **+** записывает погружение вручную: дата, дайв-сайт, место, точки входа и выхода на карте, максимальная глубина, продолжительность, оценка и заметки. **Подробнее** показывает все остальные поля погружения, например точку выхода, высоту над уровнем моря, воду и газы.
- **Записать в логбук:** кнопка с книгой на вкладке «План» создаёт запись в логбуке по плану — с его глубиной, продолжительностью, газами, баллонами и параметрами декомпрессии.
- **Дайв-компьютеры:** загружайте погружения с дайв-компьютера Shearwater по Bluetooth (Petrel 2, Perdix, Perdix AI, Nerd 2, Teric, Peregrine). Каждое погружение загружается с профилем, газами, режимом (открытый цикл, CCR или бейлаут, записанный как открытый цикл), градиент-факторами и декомпрессионной моделью. Загружаются только погружения, которых ещё нет в логбуке; если загрузка прервалась (потеря связи Bluetooth, закрытие приложения), следующая продолжится с того места, где она остановилась. Держите телефон рядом с дайв-компьютером: во время загрузки экран остаётся включённым.
- **Профиль загруженного погружения** показывает остановки, которых требовал дайв-компьютер, а под ним — записанные им значения: температуру, ppO_2 и сетпоинт, CNS, давление в баллонах, запас времени по газу (gas time) и NDL. Коснитесь профиля, чтобы узнать значения в конкретный момент.
- **Фото:** добавляйте к погружению фотографии с камеры или из медиатеки; снимки, сделанные во время погружения, предлагаются автоматически. Добавляйте подписи и выбирайте обложку.



Статистика



Фильтры



Отправка или удаление погружения

- **Поиск** по дайв-сайту, месту, напарнику или заметкам; кнопка **фильтра** сужает список по датам, глубине, продолжительности, типу погружения, погружениям, загруженным с дайв-компьютера, или погружениям с фото.
- Сводка вверху открывает **статистику**: итоги, рекорды, погружения по годам, самые частые дайв-сайты.
- Кнопка **карты** показывает ваши дайв-сайты на карте.
- **Экспорт** логбука или отдельного погружения из его меню ⋮: архив .divelog (с фото), UDDF 3.2, Subsurface XML, CSV или логбук в PDF со строками для подписи напарника и инструктора.
Импорт файлов .divelog, UDDF и Subsurface (.ssrf, .xml).
- **Синхронизация**: включите в настройках **Синхронизировать логбук**, чтобы ваши погружения и фото были на всех ваших устройствах — в вашем личном iCloud на iOS, iPadOS и Mac, в личной папке на Google Drive на Android.

7. Отправка и печать планов погружений и таблиц

Вы можете отправлять или печатать готовые к вырезанию планы погружений, а также таблицы погружений.

- Коснитесь кнопки **отправки** на панели инструментов вкладки «План».
 - Выберите приложение-получатель, **Печать** или место для сохранения документа.
 - Создаётся документ PDF, в котором для каждого погружения дня (сначала предыдущие погружения с поверхностными интервалами) приводятся все его планы — основной, аварийные, GF100, на случай потери газа и бейлаут, — каждый с:
 - планом погружения со сменами газа
 - потребностью в газе по объёму и массе или, при указанных баллонах, конечным давлением и давлением разворота для каждого баллона и аварийным резервом для каждого газа
 - CNS и OTU, накопленными за день
 - предупреждениями, начиная с самых серьёзных
- и, внизу, параметрами расчёта.

Примечание: на Mac печать доступна также из меню **Файл**.



Планы погружений

Погружение 1					Погружение 2 - через 1:00 на поверхности - Основной				
Глубина	Время	Время от на...	Газ	PPO2	Глубина	Время	Время от на...	Газ	PPO2
50 m		(2)	Trimix 21/35	1.25	50 m		(2)	Trimix 21/35	1.25
50 m		(25)	Trimix 21/35	1.25	50 m		(25)	Trimix 21/35	1.25
21 m		(28)	Trimix 21/35	1.25	21 m		(28)	Trimix 21/35	1.25
 21 m	00:06	(28)	Nitrox 50	1.54	 21 m	00:06	(28)	Nitrox 50	1.54
18 m	01:00	(30)	Nitrox 50	1.39	18 m	01:00	(30)	Nitrox 50	1.39
15 m	01:00	(32)	Nitrox 50	1.24	15 m	01:00	(32)	Nitrox 50	1.24
12 m	01:00	(34)	Nitrox 50	1.09	12 m	01:00	(34)	Nitrox 50	1.09
9 m	04:00	(39)	Nitrox 50	0.95	9 m	04:00	(39)	Nitrox 50	0.95
 6 m	05:00	(45)	Кислород	1.59	 6 m	07:00	(47)	Кислород	1.59
3 m	10:00	(56)	Кислород	1.30	3 m	17:00	(65)	Кислород	1.30
0 m		(59)	Кислород	1.30	0 m		(68)	Кислород	1.30
Потребность в газе			Объём	Масса	Баллон		Конец	Разворот	
Trimix 21/35			3107 l	2.8 kg	D12 - Trimix 21/35		90 bar	155 bar	
Nitrox 50			463 l	0.6 kg	S80 - Nitrox 50		163 bar	100 bar	
Кислород			412 l	0.6 kg	S40 - Кислород		109 bar	210 bar	
CNS 37 % - OTU 84					Аварийный резерв (rock bot...				
• Плотность газа высокая (более 5.2 г/л) (5.4 г/л)					Аварийный резерв (rock bot...				

CNS 68 % - OTU 182				
• Недостаточно газа сверх резерва в баллонах с Trimix 21/35 (-1489 л)				
• Ниже аварийного резерва (rock bottom) в конце погружения: Кислород (210 бар)				
• Плотность газа высокая (более 5.2 г/л) (5.4 г/л)				

- Декомпрессионная модель: Bühlmann ZH-L16C, Повторные погружения: 1
- Консерватизм: Градиент-факторы (50/75)
- Условия: Солёная вода (EN13319), Высота над уровнем моря 0 m
- Выбранные газовые смеси: Кислород, Nitrox 50, Trimix 21/35
- Спуск: 20 m/min
- Подъём: -10 m/min, между остановками: -3 m/min, до поверхности: -1 m/min

День из двух погружений на тримиксе: планы погружений, потребность в газе, баллоны с конечным давлением, давлением разворота и аварийным резервом, CNS и OTU, предупреждения и, внизу, параметры расчёта.

Таблица погружений

Кнопка **отправки** на вкладке **Таблицы** создаёт документ PDF с таблицей на одной альбомной странице: глубины по вертикали, время на дне по горизонтали, каждое погружение со временем декомпрессии в цветах экрана (без декомпрессии, декомпрессия, предостережение, предупреждение) и знаком * там, где рекомендуется остановка безопасности. После предыдущих погружений в заголовке таблицы указывается её место в дне погружений, а предыдущие погружения перечисляются. Внизу — параметры расчёта.



Diveplanner Tec & Rec
<https://www.diveplanner.online>

2026-09-29 10:50 Z

Таблица погружений

Глубина	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	40 min	45 min	50 min	55 min	60 min
3 m	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко
6 m	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко
9 m	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко
12 m	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко
15 m	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко
18 m	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко
21 m	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко
24 m	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко
27 m	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко
30 m	Без деко *	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко
33 m	Без деко *	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко
36 m	Без деко *	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко
39 m	Без деко *	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко
42 m	Без деко *	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко
45 m	Без деко *	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко
48 m	Без деко *	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко
51 m	Без деко *	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко
54 m	Без деко *	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко
57 m	Без деко *	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко
60 m	Без деко *	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко
63 m	Без деко *	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко
66 m	Без деко *	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко	Без деко

Каждое погружение: время декомпрессии в минутах, включая подъём между остановками.
 Зелёный: без декомпрессии. Синий: декомпрессия. Жёлтый: внимание, оранжевый: предупреждение (ppO2 или CNS) или погружение не рассчитано.
 * Рекомендуется остановка безопасности.

• Декомпрессионная модель: Bühlmann ZH-L16C
 • Консерватизм: Градиент-факторы (50/75)
 • Условия: Солёная вода, Высота над уровнем моря 0 m
 • Выбранная газовая смесь: Воздух
 • Спуск: 20 m/min
 • Подъём: -10 m/min, между остановками: -3 m/min, до поверхности: -1 m/min

Таблица погружений на воздухе, градиент-факторы 50/75, в солёной воде.